




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4LOGISTICS



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149
www.konicaminoltaits.cz

Verze: 1.0

Obsah

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Aplikace BA4logistics | 3 |
| 2 | Dodavatelský konsignační sklad | 4 |
| 3 | Zákaznický konsignační sklad | 6 |
| 4 | Varianta nutná | 6 |
| 5 | Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu | 9 |
| 6 | Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou | 9 |
| 7 | Nové sestavy pro logistiku | 10 |
| 8 | Centrum rolí Pracovník logistiky | 11 |

1 Aplikace BA4logistics

1.1 Rozšíření procesů logistiky pomocí aplikace BA4logistics

Aplikace BA4logistics rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti procesů logistiky o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Cílem aplikace je:

- zjednodušit a zpřesnit evidenci zboží na konsignačních skladech,
- umožnit kontrolu nad použitím variant zboží,
- nastavením řídit odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu,
- doplnit další osvědčené sestavy,
- zjednodušit a zpřehlednit práci s procesy logistiky ve speciálním centru rolí.

Aplikace BA4logistics přináší následující vylepšení:

- Možnost nastavit vybranou lokaci pro dodavatelský konsignační sklad nebo pro zákaznický konsignační sklad a kontrolovat pohyby na těchto lokacích.
- Možnost nastavit vynucení použití varianty zboží globálně u všech zboží nebo u konkrétního zboží.
- Možnost nastavit datum, před kterým lze odstranit účtované dodávky transferu a účtované příjmy transferu.
- Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou.
- Nové sestavy: Zboží bez pohybu, Přehled stavu zásob, Výkaz o spotřebě zásob, Korekční příhrádka skladu – sledování zboží.
- Nové centrum rolí Pracovník logistiky.

1.2 Seznam funkcionalit aplikace BA4logistics

Dodavatelský konsignační sklad

- Nastavením čísla dodavatele na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro zboží od tohoto dodavatele.
- Kontrola zajistí, že bude možné na tento sklad nakupovat pouze od zadaného dodavatele a případně vratkou vracet zboží pouze zadanému dodavateli.
- Nová sestava Konsignační přehled ukazuje přehled pohybů na tomto skladu, včetně informace o fakturovaném množství.

Zákaznický konsignační sklad

- Nastavením čísla zákazníka na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro prodej zboží tomuto zákazníkovi.
- Kontrola zajistí, že bude možné z tohoto skladu prodávat pouze zadanému zákazníkovi a případně vratkou vracet zboží pouze od zadaného zákazníka.

Varianta nutná

- Na stránce Nastavení zásob nebo na stránce Karta zboží je možné vynutit použití varianty v dokladech.
- Kontroly probíhají při vydání dokladu, případně při účtování pohybu zboží.

Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

- Nastavením data lze zabránit odstranění účtovaných dodávek transferu a účtovaných příjmek transferu od určitého data

Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou

- Pro účtování přímého transferu se používá hodnota v poli Obecná obchodní účto skupina dodání. Není tak nutné v Nastavení obecného účtování nastavovat kombinaci účtoskupin s nevyplněnou Obecnou obchodní účto skupinou.

Nové sestavy pro logistiku

- Zboží bez pohybu – sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu.
- Přehled stavu zásob – sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Zvolit lze i detailní výpis s pohyby.
- Výkaz o spotřebě zásob – sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů.
- Korekční příhrádka skladu – sledování zboží – sestava vypíše obsah korekční příhrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle.

Centrum rolí Pracovník logistiky

- Nové centrum rolí soustřeďuje potřebné procesy logistiky do jednoho centra rolí tak, aby uživatel měl k dispozici funkce potřebné pro procesy logistiky.

2 Dodavatelský konsignační sklad

V případě, že máte s dodavatelem dohodu o fakturaci jeho zboží až poté, kdy ho spotřebujete nebo prodáte, musíte evidovat pohyb „cizího zboží“ a dodavateli předávat podklady pro fakturaci již spotřebovaného nebo prodaného zboží.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na dodavatelském konsignačním skladu vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.


Aplikace BA4logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na dodavatelském konsignačním skladu tím, že povolí nakoupit na tento skladu pouze od zvoleného dodavatele. A dále obsahu sestavu pro vytištění přehledu pohybů na konsignačním skladu.

2.1 Nastavení dodavatelského konsignačního skladu

Nastavení dodavatelského konsignačního skladu najdete stránce **Karta lokace** na záložce **Obecné**. Zde se nachází pole **Číslo dodavatele konsignace** a pole **Vyžadovat externí číslo dokladu**.

Do pole **Číslo dodavatele konsignace** můžete vložit hodnotu z číselníku dodavatelů pouze v případě, že na dané lokaci není otevřená žádná položka zboží.

Pole **Vyžadovat externí číslo dokladu** je možné nastavit na hodnotu **Ano**, pokud jste vyplnili hodnotu v poli **Číslo dodavatele konsignace**. Hodnota **Ano** zapíná kontrolu na vyplnění čísla externího dokladu / čísla dodávky dodavatele na příjmových nákupních dokladech. **Číslo externího dokladu** bude pak vytištěné i na sestavě **Konsignační přehled**.



2.2 Účtování pohybů na dodavatelském konsignačním skladu

Pohyby zboží na dodavatelském konsignačním skladu jsou omezené pouze při nákupu. Prodej a interní pohyby lze účtovat bez omezení. Nákup na tento sklad je povolen pouze od dodavatele uvedeného na kartě lokace.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Lokace**. Vytvořte novou lokaci a na záložce **Obecné** v poli **Číslo dodavatele konsignace** vyberte hodnotu z číselníku dodavatelů.
2. Na nově vytvořenou lokaci vložte hodnotu **Ano** do pole **Vyžadovat externí číslo dokladu**.
3. Nyní vyhledejte stránku **Nákupní objednávky** a vytvořte novou nákupní objednávku s dodavatelem, který je shodný s dodavatelem, kterého jste vložili do pole **Číslo dodavatele konsignace**. Vložte jeden řádek do nákupní objednávky s libovolným zbožím na nově vytvořenou lokaci.
4. Zkuste zvolit **Účtování – Účtovat** a pak vyberte **Přijmout**.
5. Systém nahlásí chybu, že je nutné vyplnit **Číslo dodávky dodavatele**.
6. Po vyplnění hodnoty do pole **Číslo dodávky dodavatele** již bude možné zaúčtovat příjem.
7. Jako druhý příklad si vyzkoušejte další nákupní objednávku od jiného dodavatele na stejnou lokaci.
8. Systém nepovolí na tuto lokaci příjem zaúčtovat, protože se neshoduje dodavatel nákupní objednávky a dodavatel uvedený v poli **Číslo dodavatele konsignace** na kartě lokace.



Nákupní vratku také nelze dodat ze skladu, kde je vyplněno pole **Číslo dodavatele konsignace** na jiného dodavatele, než který je uveden v poli **Číslo dodavatele konsignace**.

2.3 Sestava Konsignační přehled

Sestava vypisuje seznam pohybů na vybraném dodavatelském konsignačním skladu. Při spuštění můžete zvolit výpis pohybů za určité období. Můžete získat přehled všech pohybů nebo pouze pozitivních nebo pouze negativních pohybů. U každého pohybu je informace o tom, zda byl pohyb již fakturován nebo ne.

Sestava slouží jako podklad pro dodavatele na vystavení faktury za dodané zboží.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Konsignační přehled**.
2. Na záložce **Zboží** musíte zadat do pole **Filtr lokace** příslušný konsignační sklad.
3. Na záložce **Možnosti** můžete zvolit v poli **Tisk** hodnotu podle toho, jaké pohyby chcete vypsát (Vše, Pozitivní, Negativní).
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a systém vypíše pohyby na konsignačním skladu.

3 Zákaznický konsignační sklad

Zákaznický konsignační sklad využijete v případě, kdy svému zákazníkovi dodáváte zboží, ale fakturujete mu ho až když zákazník zboží spotřebuje nebo prodá. Fakturaci provádíte na základě předaných podkladů od zákazníka.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na zákaznickém konsignačním skladu vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.

Aplikace BA4logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na zákaznickém konsignačním skladu tím, že povolí prodat z tohoto skladu pouze zvolenému zákazníkovi.

3.1 Nastavení zákaznického konsignačního skladu

Nastavení zákaznického konsignačního skladu najdete stránce **Karta lokace** na záložce **Obecné**. Zde se nachází pole **Číslo zákazníka konsignace**.

Do pole **Číslo zákazníka konsignace** můžete vložit hodnotu z číselníku zákazníků pouze v případě, že na dané lokaci není otevřená žádná položka zboží a současně nejde o dodavatelský konsignační sklad, tj. není vyplněno pole **Číslo dodavatele konsignace**.

3.2 Účtování pohybů na zákaznickém konsignačním skladu

Pohyby zboží na zákaznickém konsignačním skladu jsou omezené pouze při prodeji. Nákup a interní pohyby lze účtovat bez omezení. Prodej z tohoto skladu je povolen pouze na zákazníka uvedeného na kartě lokace.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Lokace**. Vytvořte novou lokaci a na záložce **Obecné** v poli **Číslo zákazníka konsignace** vyberte hodnotu z číselníku zákazníků.
2. Nyní vyhledejte stránku **Prodejní objednávky** a vytvořte novou prodejní objednávku se zákazníkem, který je shodný se zákazníkem, kterého jste vložili do pole **Číslo zákazníka konsignace**. Vložte jeden řádek do prodejní objednávky s libovolným zbožím na nově vytvořenou lokaci.
3. Zkuste zvolit **Účtování – Účtovat** a pak vyberte **Dodat**.
4. Účtování proběhne v pořádku.
5. Jako druhý příklad si vyzkoušejte další prodejní objednávku na jiného zákazníka ze stejné lokace.
6. Systém nepovolí z této lokace dodání zaúčtovat, protože se neshoduje zákazník prodejní objednávky a zákazník uvedený v poli **Číslo zákazníka konsignace** na kartě lokace.



Prodejní vratku také nelze přijmout na sklad, kde je vyplněno pole **Číslo zákazníka konsignace** od jiného zákazníka, než který je uveden v poli **Číslo zákazníka konsignace**.

4 Varianta nutná

V Dynamics 365 Business Central můžete pro zboží definovat varianty zboží. Uvedení varianty na dokladech není nijak kontrolováno a můžete vytvářet pohyby s uvedenou variantou nebo bez uvedené varianty.

V některých případech potřebujete, aby uživatel vždy uvedl konkrétní variantu zboží, protože pohyb bez varianty by z hlediska povahy zboží byl chybný. Jako příklad je možné uvést zboží, kde varianta představuje barevné provedení. Dalším příkladem může být evidence oblečení nebo obuvi, kde variantou je příslušná velikost. A jako další příklad můžeme uvést tabule plechu, kde varianta je konkrétní rozměr tabule.

Naopak existují případy, kdy evidujete varianty, ale není třeba vždy variantu uvést. Jako příklad můžeme uvést zboží, kde chcete evidovat pomocí varianty, že jde o vyrobený vzorek zboží pro zákazníka nebo může jít o nestandardní variantu zboží.


Aplikace BA4logistics přináší možnost nastavit vynucení použití varianty zboží při evidenci pohybů zboží globálně u všech zboží nebo pouze u vybraných zboží.

4.1 Nastavení vynucení varianty

Nastavení vynucení varianty obecně pro všechna zboží najdete na stránce **Nastavení zásob** na záložce **Lokace**. Zde se nachází pole **Varianta zboží nutná**.

Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Varianta zboží se bude vyžadovat u všech zboží, která mají definovanou aspoň jednu variantu a na kartě zboží není uvedeno jiné nastavení vynucení varianty zboží.
- **Ne** – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Kontrola uvedení varianty zboží může být upravena nastavením vynucení varianty zboží na kartě zboží.



Další nastavení vynucení varianty pro konkrétní zboží je na stránce **Karta zboží** na záložce **Zboží**. Zde se nachází pole **Varianta nutná**.

Pole má tři volby nastavení:

- **Prázdná hodnota** – tímto nastavením definujete, že systém má kontrolovat uvedení varianty zboží dle nastavení v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.
- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Kontrola bude probíhat pouze v případě, že zboží má definovanou aspoň jednu variantu. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.
- **Ne** – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.

Kombinací obou nastavení, můžete u některých zboží nastavit variantu jako povinnou a u některých jako nepovinnou.

Pro snazší identifikaci zboží s uvedenou aspoň jednou variantou bylo na stránku **Karta zboží** a **Zboží** doplněno kalkulované pole **Varianta zboží existuje**. Pole **Varianta zboží existuje** má hodnotu **Ano**, pokud je definována aspoň jedna varianta u daného zboží.

| Zboží | | Zobrazit méně | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo | 1000 | Změněno dne | 26.10.2021 |
| Popis | Bicykl | GTIN | |
| Uzavřeno | <input type="checkbox"/> | Kód kategorie zboží | |
| Typ | Zásoby | Skupina předmětů servisu | |
| Základní měrná jednotka | KS | Automat.rozšířené texty | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Varianta zboží existuje | Ne | Obecné číslo zboží | |
| Varianta nutná | | Kód nakupování | |

4.2 Kontrola uvedení varianty zboží

Kontrola uvedení varianty zboží probíhá podle kombinace obsahu polí **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**, **Varianta nutná** a **Varianta zboží existuje** na stránce **Karta zboží**.

Kontrola probíhá při vydání dokladu. V případě, že se jedná o doklad, který má uvedeno zboží v hlavičce i řádcích (např. montážní zakázka), proběhne kontrola jak pro zboží zadané v hlavičce, tak pro zboží zadané v řádku dokladu.

Kontrola je doplněna do následujících funkcí:

- vydání prodejního dokladu
- vydání nákupního dokladu
- vydání objednávky transferu
- vydání dokladu zásob (příjmy zásob, výdej zásob)
- vydání montážního dokladu
- vydání servisního dokladu
- účtování deníku zboží
- zápis deníku skladu

U výrobních dokladů probíhá kontrola až v okamžiku účtování spotřeby a výroby.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení zásob**.
2. Do pole **Varianta zboží nutná** vložte hodnotu **Ano**.
3. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky**.
4. Vytvořte novou nákupní objednávku na libovolného dodavatele.
5. Do nákupního řádku vložte zboží, které má definovanou aspoň jednu variantu, tj. na kartě zboží má **Varianta zboží existuje = Ano**. Do nákupního řádku nevkládejte variantu zboží.
6. Zvolte funkci **Vydat**. Systém nepovolí doklad vydat a bude vyžadovat zadání varianty zboží.
7. Doplněte do nákupního řádku variantu zboží
8. Zvolte znovu funkci **Vydat**. Systém již povolí doklad vydat.
9. Zvolte funkci **Znovu otevřít**.
10. Odstraňte variantu zboží z nákupního řádku.
11. Zobrazte si stránku s kartou zboží, kterou jste vložili do nákupního řádku a změňte hodnotu v poli **Varianta nutná** z hodnoty **prázdná** na hodnotu **Ne**.
12. Zvolte funkci **Vydat**. Systém povolí doklad vydat i bez vyplněné varianty zboží.

5 Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

V Dynamics 365 Business Central je možné odstranit zaúčtované dodávky transferu a zaúčtované příjmy transferu bez ohledu na zúčtovací datum dokladu.

Aplikace BA4logistics přináší možnost omezit zrušení těchto dokladů nastavením data, po kterém nelze tyto doklady odstranit.

5.1 Nastavení odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

Nastavení hranice data pro odstranění dokladů najdete na stránce **Nastavení zásob** na záložce **Obecné**. Zde se nachází pole **Povolení odstranění před datem**.

Pokud pole **Povolení odstranění před datem** necháte nevyplněné, je zachována standardní funkčnost, kdy lze zaúčtované doklady odstranit bez ohledu na zúčtovací datum dokladu.

Pokud do pole **Povolení odstranění před datem** nastavíte určité datum, tak lze odstranit pouze doklady, které mají zúčtovací datum dřívější, než je zadané v tomto poli.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení zásob**.
2. Do pole **Povolení odstranění před datem** zadejte datum, pro které existují účtované doklady před i po tomto datu.
3. Vyhledejte stránku účtované dodávky transferu a vyberte doklad se zúčtovacím datem před datem zadaným v poli **Povolení odstranění před datem** a zkuste doklad odstranit.
4. Systém povolí doklad odstranit.
5. Nyní vyberte doklad se zúčtovacím datem po datu zadaném v poli **Povolení odstranění před datem** a zkuste doklad odstranit.
6. Systém nedovolí povolí doklad odstranit.

6 Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou

V Dynamics 365 Business Central se přímý transfer účtuje dle nastavení obecného účtování zásob, kde je uvedena prázdná **Obecná obchodní účto skupina**. Tato praxe může být v rozporu s požadavkem, aby neexistovalo nastavení kombinací obecného účtování bez jednoznačného nastavení obou typů obecných účto skupin.

Aplikace BA4logistics proto přináší úpravu, které účtuje přímý transfer dle nastavení obecného účtování zásob pro hodnotu v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání** v hlavičce objednávky transferu.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Objednávky transferu**.
2. Vytvořte novou objednávku transferu.
3. V hlavičce objednávce transferu vložte hodnotu **Ano** do pole **Přímý transfer**
4. V hlavičce objednávce transferu vložte hodnotu do pole **Obecná obchodní účto skupina dodání**.
5. Vložte aspoň jeden řádek objednávky transferu.
6. Zvolte **Účtování – Účtovat**.
7. Zkontrolujte zaúčtovaný doklad přímého transferu, zda se zaúčtoval dle nastavení obecného účtování zásob, kde je uvedena obecná obchodní účto skupina s hodnotou, jaká byla uvedena v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání** v hlavičce objednávky transferu.

7 Nové sestavy pro logistiku

7.1 Sestava Zboží bez pohybu

Aplikace BA4logistics přináší novou sestavu **Zboží bez pohybu**. Sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu zboží.

Sestavu je vhodné využít např. pro nalezení zboží, které již dlouho leží na skladu bez pohybu, tzv. „ležáků“.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Zboží bez pohybu**.
2. Na záložce **Zboží** musíte zadat hodnotu do pole **Filtr data**, podle toho, jaké období chcete analyzovat.
3. Na záložce **Možnosti** můžete zvolit, zda chcete vypsat jen záporné pohyby a zda chcete vypsat i pohyby typu transfer.
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

7.2 Sestava Přehled stavu zásob

Další sestavou doplněnou aplikací BA4logistics je sestava **Přehled stavu zásob**. Sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Proti standardní sestavě **Stav** lze volit výpis s nebo bez detailních pohybů. Při výpisu detailních pohybů zobrazí u zboží se sledováním zboží šarži nebo sériové číslo.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Přehled stavu zásob**.
2. Na záložce **Možnosti** musíte zadat hodnotu do pole **Stav ke dni**, což je datum, ke kterému chcete vypsat stav skladu.
3. Na záložce **Možnosti** v poli **Zobrazit detail** zvolíte, zda chcete vypsat kromě stavu i detailní pohyby.
4. Na záložce **Zboží** můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

7.3 Sestava Výkaz o spotřebě zásob

Další novou sestavou, kterou doplňuje aplikace BA4logistics, je sestava **Výkaz o spotřebě zásob**. Sestavu můžete použít např. pro sledování spotřeby materiálu dle jednotlivých středisek. Sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Výkaz o spotřebě zásob**.
2. Na záložce **Možnosti** musíte zvolit požadovanou globální dimenzi, za jejíž hodnoty chcete vypsat hodnotu spotřeby.
3. Na záložce **Možnosti** v poli **Tisk zboží** zvolíte, zda chcete vypsat kromě spotřeby dle hodnot vybrané dimenze i spotřebu za jednotlivá zboží.
4. Na záložce **Zboží** můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

7.4 Sestava Korekční přihrádka skladu – sledování zboží

Aplikace BA4logistics přináší sestavu **Korekční přihrádka skladu – sledování zboží**. Tato sestava na rozdíl od standardní sestavy **Korekční přihrádka skladu** vypíše obsah korekční přihrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Korekční přihrádka skladu – sledování zboží**.
2. Na záložce **Lokace** musíte zvolit požadovaný řízený sklad.
3. Na záložce **Možnosti** v poli **Zobrazit nulové množství** zvolíte, zda chcete vypsat i zboží, které kromě spotřeby dle hodnot vybrané dimenze i spotřebu za jednotlivá zboží.
4. Na záložce **Zboží** můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.


8 Centrum rolí Pracovník logistiky

Aplikace BA4logistics přináší nové centrum rolí **Pracovník logistiky**. Toto centrum rolí soustřeďuje procesy logistiky tak, aby uživatel zde měl k dispozici funkce potřebné pro činnost pracovníka logistiky.



Vyzkoušejte si:

1. Zvolte funkci **Má nastavení**.
2. Do pole **Role** vyberte centrum rolí **Pracovník logistiky** a potvrďte tlačítkem **OK**
3. Prozkoumejte obsah zvoleného centra rolí.



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for the 'Pracovník logistiky' role. The top navigation bar includes 'CRONUS CZ s.r.o.' and various menu items like 'Vstup', 'Výstup', 'Interní', 'Fyzická inventura', 'Zaúčtované doklady', 'Správa', and 'CRON'. Below the navigation bar, there are several activity cards under the 'Aktivity' section, categorized into 'Vstupy' and 'Výstupy'. The 'Vstupy' section includes cards for 'Odkázané nák... objednávky' (70), 'Příjemky na sklad' (4), and 'Účtované nák... příjmy' (32). The 'Výstupy' section includes cards for 'Odkázané pro... objednávky' (131), 'Dodávky ze skladu' (15), and 'Účtované prod... dodávky' (33). Below these, there are more cards under the 'Interní' section, including 'Výdeje zásob' (0), 'Příjmy zásob' (0), 'Objednávky transferu' (29), 'Montážní zakázky' (2), 'Účtované dod... transferu' (10), and 'Účtované příje... transferu' (1). At the bottom, there is a 'Přehledy' section with filters for 'Mé zboží' and 'Schránka sestav'. The interface also shows a table with columns for 'Číslo zboží', 'Popis', 'Jednotková cena', 'Datum a čas vytvoření', and 'Typ výstupu'.