




KONICA MINOLTA

# PŘÍRUČKA APLIKACE BA4 LOGISTICS



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

**Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.**, U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149  
[www.konicaminoltaits.cz](http://www.konicaminoltaits.cz)

Verze: 1.0

## Obsah

1	Úvod k aplikaci BA4 Logistics.....	3
1.1	Rozšíření procesů logistiky pomocí aplikace BA4 Logistics .....	3
1.2	Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Logistics.....	3
2	Dodavatelský konsignační sklad .....	4
2.1	Nastavení dodavatelského konsignačního skladu .....	5
2.2	Účtování pohybů na dodavatelském konsignačním skladu .....	5
2.3	Sestava Konsignační přehled.....	6
3	Zákaznický konsignační sklad .....	6
3.1	Nastavení zákaznického konsignačního skladu.....	6
3.2	Účtování pohybů na zákaznickém konsignačním skladu .....	6
4	Varianta nutná .....	7
4.1	Nastavení vynucení varianty .....	7
4.2	Kontrola uvedení varianty zboží .....	8
5	Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu .....	9
5.1	Nastavení odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu.....	9
6	Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou .....	9
7	Nové sestavy pro logistiku.....	10
7.1	Sestava Zboží bez pohybu .....	10
7.2	Sestava Přehled stavu zásob .....	10
7.3	Sestava Výkaz o spotřebě zásob .....	11
7.4	Sestava Korekční přihrádka skladu – sledování zboží.....	11
8	Nová okna s fakty .....	11
8.1	Detaily zboží – množství.....	11
8.2	Varianty zboží – množství .....	12
8.3	Moje lokace.....	13
9	Centrum rolí Pracovník logistiky .....	13

# 1 Úvod k aplikaci BA4 Logistics

## 1.1 Rozšíření procesů logistiky pomocí aplikace BA4 Logistics

Aplikace BA4 Logistics rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti procesů logistiky o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Cílem aplikace je:

- Zjednodušit a zpřesnit evidenci zboží na konsignačních skladech.
- Umožnit kontrolu nad použitím variant zboží.
- Nastavením řídit odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu.
- Doplnit další osvědčené sestavy.
- Doplnit detailní informace o množství zboží, lokacích a variantách.
- Zjednodušit a zpřehlednit práci s procesy logistiky ve speciálním centru rolí.

Aplikace BA4 Logistics přináší následující vylepšení:

- Možnost nastavit vybranou lokaci pro dodavatelský nebo zákaznický konsignační sklad a kontrolovat pohyby na těchto lokacích.
- Možnost nastavit vynucení použití varianty zboží globálně u všech zboží nebo u konkrétního zboží.
- Možnost nastavit datum, před kterým lze odstranit účtované dodávky a příjemky transferu.
- Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou.
- Nové sestavy: Zboží bez pohybu, Přehled stavu zásob, Výkaz o spotřebě zásob, Korekční přihrádka skladu – sledování zboží.
- Nová okna s fakty: Detaily zboží – množství, Varianty zboží – množství, Moje lokace doplněná na stránky Zboží, Karta zboží, Prodejní objednávka, Prodejní faktura, Nákupní objednávka, Nákupní faktura. Uživatel má tak přehled o tom, kde je zboží k dispozici.
- Nové centrum rolí **Pracovník logistiky**.

## 1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Logistics

Dodavatelský konsignační sklad

- Nastavením čísla dodavatele na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro zboží od tohoto dodavatele.
- Kontrola zajistí, že bude možné na tento sklad nakupovat pouze od zadaného dodavatele a případně vratkou vracet zboží pouze zadanému dodavateli.
- Nová sestava **Konsignační přehled** ukazuje přehled pohybů na tomto skladu včetně informace o fakturovaném množství.

Zákaznický konsignační sklad

- Nastavením čísla zákazníka na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro prodej zboží tomuto zákazníkovi.
- Kontrola zajistí, že bude možné z tohoto skladu prodávat pouze zadanému zákazníkovi a případně vratkou vracet zboží pouze od zadaného zákazníka.

Varianta nutná

- Na stránce **Nastavení zásob** nebo na stránce **Karta zboží** je možné vynutit použití varianty v dokladech.
- Kontroly probíhají při vydání dokladu, případně při účtování pohybu zboží.

#### Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

- Nastavením data lze zabránit odstranění účtovaných dodávek transferu a účtovaných příjmem transferu od určitého data.

#### Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou

- Pro účtování přímého transferu se používá hodnota v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání**. Není tak nutné v **Nastavení obecného účtování** nastavovat kombinaci účto skupin s nevyplněnou obecnou obchodní účto skupinou.

#### Nové sestavy pro logistiku

- **Zboží bez pohybu** – sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu.
- **Přehled stavu zásob** – sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Zvolit lze i detailní výpis s pohyby.
- **Výkaz o spotřebě zásob** – sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů.
- **Korekční přihrádka skladu – sledování zboží** – sestava vypíše obsah korekční přihrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle.

#### Nová okna s fakty

- **Detaily zboží – množství** – zobrazuje informace o zásobách, rezervovaném množství a množství na dokladech.
- **Varianty zboží – množství** – zobrazuje informace o zásobách a rezervovaném množství pro jednotlivé varianty zboží.
- **Moje lokace** – zobrazuje informace o zásobách na uživatelem zvolených lokacích.

#### Centrum rolí Pracovník logistiky

- Nové centrum rolí **Pracovník logistiky** soustřeďuje všechny funkce potřebné pro procesy logistiky.

## 2 Dodavatelský konsignační sklad

V případě, že máte s dodavatelem dohodu o fakturaci jeho zboží až poté, kdy ho spotřebujete nebo prodáte, musíte evidovat pohyb „cizího zboží“ a dodavateli předávat podklady pro fakturaci již spotřebovaného nebo prodaného zboží.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na dodavatelském konsignačním skladu vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.

BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na dodavatelském konsignačním skladu tím, že povolí nakoupit na tento skladu pouze od zvoleného dodavatele. Aplikace dále obsahuje sestavu pro vytištění přehledu pohybů na konsignačním skladu.

## 2.1 Nastavení dodavatelského konsignačního skladu

Nastavení dodavatelského konsignačního skladu najdete stránce **Karta lokace** na záložce **Obecné**. Zde se nachází pole **Číslo dodavatele konsignace** a pole **Vyžadovat externí číslo dokladu**.

Do pole **Číslo dodavatele konsignace** můžete vložit hodnotu z číselníku dodavatelů pouze v případě, že na dané lokaci není otevřena žádná položka zboží.

Pole **Vyžadovat externí číslo dokladu** je možné nastavit na hodnotu **Ano**, pokud jste vyplnili hodnotu v poli **Číslo dodavatele konsignace**. Hodnota **Ano** zapíná kontrolu na vyplnění čísla externího dokladu / čísla dodávky dodavatele na příjmových nákupních dokladech. Číslo externího dokladu bude pak vytištěné i na sestavě **Konsignační přehled**.

## 2.2 Účtování pohybů na dodavatelském konsignačním skladu

Pohyby zboží na dodavatelském konsignačním skladu jsou omezené pouze při nákupu. Prodej a interní pohyby lze účtovat bez omezení. Nákup na tento sklad je povolen pouze od dodavatele uvedeného na kartě lokace.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Lokace**. Vytvořte novou lokaci a na záložce **Obecné** v poli **Číslo dodavatele konsignace** vyberte hodnotu z číselníku dodavatelů.
2. Na nově vytvořené lokaci vložte hodnotu **Ano** do pole **Vyžadovat externí číslo dokladu**.
3. Nyní vyhledejte stránku **Nákupní objednávky** a vytvořte novou nákupní objednávku s dodavatelem, který je shodný s dodavatelem, kterého jste vložili do pole **Číslo dodavatele konsignace**. Vložte jeden řádek do nákupní objednávky s libovolným zbožím na nově vytvořenou lokaci.
4. Zvolte **Účtování – Účtovat** a pak vyberte **Přijmout**.
5. Systém nahlásí chybu, že je nutné vyplnit **Číslo dodávky dodavatele**.
6. Po vyplnění hodnoty do pole **Číslo dodávky dodavatele** již bude možné zaúčtovat příjem.
7. Jako druhý příklad si vyzkoušejte další nákupní objednávku od jiného dodavatele na stejnou lokaci.
8. Systém nepovolí na tuto lokaci příjem zaúčtovat, protože se dodavatel nákupní objednávky neshoduje s dodavatelem uvedeným v poli **Číslo dodavatele konsignace** na kartě lokace.



Nákupní vratku také nelze dodat ze skladu, kde je vyplněno pole **Číslo dodavatele konsignace** na jiného dodavatele, než který je uveden v poli **Číslo dodavatele konsignace**.

## 2.3 Sestava Konsignační přehled

Sestava vypisuje seznam pohybů na vybraném dodavatelském konsignačním skladu. Při spuštění můžete zvolit výpis pohybů za určité období. Můžete získat přehled všech pohybů nebo pouze pozitivních nebo negativních pohybů. U každého pohybu je informace o tom, zda pohyb byl již fakturován nebo ne.

Sestava slouží jako podklad pro dodavatele na vystavení faktury za dodané zboží.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Konsignační přehled**.
2. Na záložce *Zboží* musíte zadat do pole **Filtr lokace** příslušný konsignační sklad.
3. Na záložce *Možnosti* můžete zvolit v poli **Tisk** hodnotu podle toho, jaké pohyby chcete vypsat (**Vše**, **Pozitivní**, **Negativní**).
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a systém vypíše pohyby na konsignačním skladu.

## 3 Zákaznický konsignační sklad

Zákaznický konsignační sklad využijete v případě, kdy svému zákazníkovi dodáváte zboží, ale fakturujete mu ho až když zákazník zboží spotřebuje nebo prodá. Fakturaci provádíte na základě podkladů předaných od zákazníka.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na zákaznickém konsignačním skladu vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na zákaznickém konsignačním skladu tím, že povolí prodat z tohoto skladu pouze zvolenému zákazníkovi.

### 3.1 Nastavení zákaznického konsignačního skladu

Nastavení zákaznického konsignačního skladu najdete stránce **Karta lokace** na záložce *Obecné*. Zde se nachází pole **Číslo zákazníka konsignace**.

Do pole **Číslo zákazníka konsignace** můžete vložit hodnotu z číselníku zákazníků pouze v případě, že na dané lokaci není otevřena žádná položka zboží a současně nejde o dodavatelský konsignační sklad, tj. není vyplněno pole **Číslo dodavatele konsignace**.

### 3.2 Účtování pohybů na zákaznickém konsignačním skladu

Pohyby zboží na zákaznickém konsignačním skladu jsou omezené pouze při prodeji. Nákup a interní pohyby lze účtovat bez omezení. Prodej z tohoto skladu je povolen pouze na zákazníka uvedeného na kartě lokace.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Lokace**. Vytvořte novou lokaci a na záložce *Obecné* v poli **Číslo zákazníka konsignace** vyberte hodnotu z číselníku zákazníků.
2. Nyní vyhledejte stránku **Prodejní objednávky** a vytvořte novou prodejní objednávku se zákazníkem, který je shodný se zákazníkem, kterého jste vložili do pole **Číslo zákazníka konsignace**. Vložte jeden řádek do prodejní objednávky s libovolným zbožím na nově vytvořenou lokaci.
3. Zkuste zvolit **Účtování** a **Účtovat** a pak vyberte **Dodat**.
4. Účtování proběhne v pořádku.
5. Jako druhý příklad si vyzkoušejte další prodejní objednávku na jiného zákazníka ze stejné lokace. Systém nepovolí z této lokace dodání zaúčtovat, protože se neshoduje zákazník



prodejní objednávky a zákazník uvedený v poli **Číslo zákazníka konsignace** na kartě lokace.



Prodejní vratku také nelze přijmout na sklad, kde je vyplněno pole **Číslo zákazníka konsignace** od jiného zákazníka, než který je uveden v poli **Číslo zákazníka konsignace**.

## 4 Varianta nutná

V Dynamics 365 Business Central můžete pro zboží definovat varianty zboží. Uvedení varianty na dokladech není nijak kontrolováno a můžete vytvářet pohyby s nebo bez uvedené varianty.

V některých případech potřebujete, aby uživatel vždy uvedl konkrétní variantu zboží, protože pohyb bez varianty by z hlediska povahy zboží byl chybný. Jako příklad je možné uvést zboží, kde varianta představuje barevné provedení. Dalším příkladem může být evidence oblečení nebo obuvi, kde variantou je příslušná velikost. A jako další příklad můžeme uvést tabule plechu, kde varianta je konkrétní rozměr tabule.

Naopak existují případy, kdy evidujete varianty, ale není třeba vždy variantu uvést. Jako příklad můžeme uvést zboží, kde chcete evidovat pomocí varianty, že jde o vyrobený vzorek zboží pro zákazníka nebo může jít o nestandardní variantu zboží.


Aplikace BA4 Logistics přináší možnost nastavit vynucení použití varianty zboží při evidenci pohybů zboží globálně u všeho nebo pouze u vybraného zboží.

### 4.1 Nastavení vynucení varianty

Nastavení vynucení varianty obecně pro všechna zboží najdete na stránce **Nastavení zásob** na záložce **Lokace**. Zde se nachází pole **Varianta zboží nutná**.

Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Varianta zboží se bude vyžadovat u všeho zboží, které má definovanou aspoň jednu variantu a na kartě zboží není uvedeno jiné nastavení vynucení varianty zboží.
- **Ne** – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Kontrola uvedení varianty zboží může být upravena nastavením vynucení varianty zboží na kartě zboží.



Další nastavení vynucení varianty pro konkrétní zboží je na stránce **Karta zboží** na záložce **Zboží**. Zde se nachází pole **Varianta nutná**.

Pole má tři volby nastavení:


- **Prázdňá hodnota** – tímto nastavením definujete, že systém má kontrolovat uvedení varianty zboží dle nastavení v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.
- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Kontrola bude probíhat pouze v případě, že zboží má definovanou aspoň jednu

variantu. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.

- **Ne** – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.

Kombinací obou nastavení můžete u některého zboží nastavit variantu jako povinnou a u některého jako nepovinnou.

Pro snazší identifikaci zboží s aspoň jednou uvedenou variantou bylo na stránku **Karta zboží** a **Zboží** doplněno kalkulačkové pole **Varianta zboží existuje**. Pole **Varianta zboží existuje** má hodnotu **Ano**, pokud je u daného zboží definována aspoň jedna varianta.



Zboží		Zobrazit méně	
Číslo	1000	Změněno dne	26.10.2021
Popis	Bicykl	GTIN	
Uzavřeno	<input type="checkbox"/>	Kód kategorie zboží	
Typ	Zásoby	Skupina předmětů servisu	
Základní měrná jednotka	KS	Automat.rozšířené texty	<input checked="" type="checkbox"/>
Varianta zboží existuje	Ne	Obecné číslo zboží	
Varianta nutná		Kód nakupování	

## 4.2 Kontrola uvedení varianty zboží

Kontrola uvedení varianty zboží probíhá podle kombinace obsahu polí **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**, **Varianta nutná** a **Varianta zboží existuje** na stránce **Karta zboží**.

Kontrola probíhá při vydání dokladu. V případě, že se jedná o doklad, který má uvedeno zboží v hlavičce i řádcích (např. montážní zakázka), proběhne kontrola jak pro zboží zadané v hlavičce, tak pro zboží zadané v řádku dokladu.

Kontrola je doplněna do následujících funkcí:

- Vydání prodejního dokladu
- Vydání nákupního dokladu
- Vydání objednávky transferu
- Vydání dokladu zásob (příjem zásob, výdej zásob)
- Vydání montážního dokladu
- Vydání servisního dokladu
- Účtování deníku zboží
- Zápis deníku skladu.

U výrobních dokladů kontrola probíhá až v okamžiku účtování spotřeby a výroby.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení zásob**.
2. Do pole **Varianta zboží nutná** vložte hodnotu **Ano**.
3. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky**.
4. Vytvořte novou nákupní objednávku na libovolného dodavatele.
5. Do nákupního řádku vložte zboží, které má definovanou aspoň jednu variantu, tj. na kartě zboží má **Varianta zboží existuje = Ano**. Do nákupního řádku nekládejte variantu zboží.





6. Zvolte funkci **Vydat**. Systém nepovolí doklad vydat a bude vyžadovat zadání varianty zboží.
7. Doplněte do nákupního řádku variantu zboží.
8. Znovu zvolte funkci **Vydat**. Systém již povolí doklad vydat.
9. Zvolte funkci **Znovu otevřít**.
10. Odstraňte variantu zboží z nákupního řádku.
11. Zobrazte si stránku s kartou zboží, kterou jste vložili do nákupního řádku a změňte hodnotu v poli **Varianta nutná** z hodnoty **prázdná** na hodnotu **Ne**.
12. Zvolte funkci **Vydat**. Systém povolí doklad vydat i bez vyplněné varianty zboží.

## 5 Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

V Dynamics 365 Business Central je možné odstranit zaúčtované dodávky transferu a zaúčtované příjmy transferu bez ohledu na zúčtovací datum dokladu.

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost omezit zrušení těchto dokladů nastavením data, po kterém tyto doklady nelze odstranit.

### 5.1 Nastavení odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

Nastavení hranice data pro odstranění dokladů najdete na stránce **Nastavení zásob** na záložce *Obecné*. Zde se nachází pole **Povolení odstranění před datem**.

Pokud pole **Povolení odstranění před datem** necháte nevyplněné, je zachována standardní funkčnost, kdy lze zaúčtované doklady odstranit bez ohledu na zúčtovací datum dokladu.

Pokud do pole **Povolení odstranění před datem** nastavíte určité datum, tak lze odstranit pouze doklady, které mají zúčtovací datum dřívější, než je zadané v tomto poli.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení zásob**.
2. Do pole **Povolení odstranění před datem** zadejte datum, pro které existují účtované doklady před i po tomto datu.
3. Vyhledejte stránku **Účtované dodávky transferu** a vyberte doklad se zúčtovacím datem před datem zadaným v poli **Povolení odstranění před datem** a zkuste doklad odstranit.
4. Systém povolí doklad odstranit.
5. Nyní vyberte doklad se zúčtovacím datem po datu zadaném v poli **Povolení odstranění před datem** a zkuste doklad odstranit.
6. Systém nepovolí doklad odstranit.

## 6 Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou

V Dynamics 365 Business Central se přímý transfer účtuje dle nastavení obecného účtování zásob, kde je uvedena prázdná obecná obchodní účto skupina. Tato praxe může být v rozporu s požadavkem, aby neexistovalo nastavení kombinací obecného účtování bez jednoznačného nastavení obou typů obecných účto skupin.

Aplikace BA4 Logistics proto přináší úpravu, která účtuje přímý transfer dle nastavení obecného účtování zásob pro hodnotu v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání** v hlavičce objednávky transferu.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Objednávky transferu**.
2. Vytvořte novou objednávku transferu.
3. V hlavičce objednávky transferu vložte hodnotu **Ano** do pole **Přímý transfer**.
4. V hlavičce objednávky transferu vložte hodnotu do pole **Obecná obchodní účto skupina dodání**.
5. Vložte aspoň jeden řádek objednávky transferu.
6. Zvolte **Účtování a Účtovat**.
7. Zkontrolujte zaúčtovaný doklad přímého transferu, zda se zaúčtoval dle nastavení obecného účtování zásob, kde je uvedena obecná obchodní účto skupina s hodnotou, jaká byla uvedena v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání** v hlavičce objednávky transferu.

## 7 Nové sestavy pro logistiku

### 7.1 Sestava Zboží bez pohybu

Aplikace BA4 Logistics přináší novou sestavu **Zboží bez pohybu**. Sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu zboží.

Sestavu je vhodné využít např. pro nalezení zboží, které již dlouho leží na skladu bez pohybu, tzv. „ležáků“.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Zboží bez pohybu**.
2. Na záložce *Zboží* musíte zadat hodnotu do pole **Filtr data**, podle toho, jaké období chcete analyzovat.
3. Na záložce *Možnosti* můžete zvolit, zda chcete vypsát jen záporné pohyby a zda chcete vypsát i pohyby typu transfer.
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

### 7.2 Sestava Přehled stavu zásob

Další sestavou doplněnou aplikací BA4 Logistics je sestava **Přehled stavu zásob**. Sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Proti standardní sestavě **Stav** lze volit výpis s nebo bez detailních pohybů. Při výpisu detailních pohybů se u zboží se sledováním zboží zobrazí šarže nebo sériové číslo.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Přehled stavu zásob**.
2. Na záložce *Možnosti* musíte zadat hodnotu do pole **Stav ke dni**, což je datum, ke kterému chcete vypsát stav skladu.
3. Na záložce *Možnosti* v poli **Zobrazit detail** zvolte, zda chcete vypsát kromě stavu i detailní pohyby.
4. Na záložce *Zboží* můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

## 7.3 Sestava Výkaz o spotřebě zásob

Další novou sestavou, kterou doplňuje aplikace BA4 Logistics, je sestava **Výkaz o spotřebě zásob**. Sestavu můžete použít např. pro sledování spotřeby materiálu dle jednotlivých středisek. Sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu Výkaz o spotřebě zásob.
2. Na záložce *Možnosti* musíte zvolit požadovanou globální dimenzi, za jejíž hodnoty chcete vypsat hodnotu spotřeby.
3. Na záložce *Možnosti* v poli Tisk zboží zvolíte, zda chcete vypsat kromě spotřeby dle hodnot vybrané dimenze i spotřebu za jednotlivá zboží.
4. Na záložce *Zboží* můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

## 7.4 Sestava Korekční příhrádka skladu – sledování zboží

Aplikace BA4 Logistics přináší sestavu **Korekční příhrádka skladu – sledování zboží**. Tato sestava na rozdíl od standardní sestavy **Korekční příhrádka skladu** vypíše obsah korekční příhrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu Korekční příhrádka skladu – sledování zboží.
2. Na záložce *Lokace* musíte zvolit požadovaný řízený sklad.
3. Na záložce *Možnosti* v poli Zobrazit nulové množství zvolte, zda chcete vypsat i zboží, které bylo uloženo v korekční příhrádce, ale v současné době je tam nulové množství.
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

## 8 Nová okna s fakty

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost si zobrazit nová okna s fakty na stránkách **Zboží**, **Karta zboží**, **Prodejní objednávka**, **Prodejní faktura**, **Nákupní objednávka** a **Nákupní faktura**.

Vybraná okna s fakty si uživatel musí zobrazit na stránce pomocí funkce **Přizpůsobit**.

Tato okna s fakty zobrazují uživateli doplňující detailní informace tak, aby je měl dostupné, aniž by musel přecházet na jiné stránky. Pokud např. nemá zboží skladem na své pobočce, vidí v nových oknech s fakty, zda je k dispozici na jiném skladu.

### 8.1 Detaily zboží – množství

Okno zobrazuje informaci o zásobách, rezervovaném množství a množství na dokladech.

Detaily zboží - množství	
Číslo zboží	ZB01000006
Zásoby	195
Rezervováno na skladě	0
Dostupné zásoby	195
Zásoby celkem	195
Množ. na prod.nabídce	10
Množ. na prod.objednávce	40
Množ. na nák.objednávce	100
Dodávka obj. transf. (množ.)	0
Příjemka obj. transf. (množ.)	0

Při zobrazení na dokladech jsou množství filtrována na lokaci a variantu uvedenou v řádku dokladu.

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočtena s ohledem na zadané flow filtry na lokaci a variantu a současně není zobrazené pole **Zásoby celkem**.

Hodnota pole **Dostupné zásoby** je vypočtena jako rozdíl hodnot polí **Zásoby** a **Rezervováno na skladě**.

## 8.2 Varianty zboží – množství

Okno zobrazuje informaci o zásobách a rezervovaném a dostupném množství pro jednotlivé varianty zboží.

Varianty zboží - množství			
Kód ↑	Zásoby	Rezervováno na skladě	Dostupné
BILA	5	0	5
CERNA	0	0	0
ZLATA	0	0	0

Při zobrazení na dokladech je množství filtrováno na lokaci uvedenou v řádku dokladu.

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočtena s ohledem na zadaný flow filtr na variantu.

Hodnota pole **Dostupné** je vypočtena jako rozdíl hodnot polí **Zásoby** a **Rezervováno na skladě**.

## 8.3 Moje lokace

Okno zobrazuje informaci o zásobách a rezervovaném a dostupném množství na uživatelem zvolených lokacích.

Moje lokace ▾			
Kód lokace ↑	Zásoby	Rezervované množství na skladě	Dostupné zásoby
BÍLÝ	–	–	0
<u>ČERVENÝ</u> ⋮	6	–	6
MODRÝ	3 636	1	3 635
STŘÍBRNÝ	9	–	9

Při zobrazení na dokladech je množství filtrováno na variantu uvedenou v řádku dokladu.

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočteno s ohledem na zadaný flow filtr na variantu.

Hodnota pole **Dostupné zásoby** je vypočtena jako rozdíl hodnot polí **Zásoby** a **Rezervované množství na skladě**.

Seznam zobrazených lokací si každý uživatel může nastavit dle své potřeby pomocí funkce **Upravit seznam** v menu **Moje lokace**.

## 9 Centrum rolí Pracovník logistiky

Aplikace BA4 Logistics přináší nové centrum rolí **Pracovník logistiky**. Toto centrum rolí je navrženo tak, aby uživatel zde měl k dispozici všechny funkce potřebné pro činnost pracovníka logistiky.



Vyzkoušejte si:

1. Zvolte funkci **Má nastavení**.
2. V poli **Role** vyberte centrum rolí **Pracovník logistiky** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Prozkoumejte obsah zvoleného centra rolí.



Dynamics 365 Business Central

CRONUS CZ s.r.o. | Vstup | Výstup | Interní | Fyzická inventura | Zaučítované doklady | Správa |

Zboží | Kontakty | Zákazníci | Dodavatelé | Lokace | Nákupní objednávky | Prodejní objednávky | Montážní zakázky | Objednávky transferu | Příjmy zásob | Výdeje zásob

Akce  
+ Příjem zásob + Výdej zásob + Objednávka transferu + Montážní zakázka > Úlohy > Historie | Sestavy

### Aktivity

Vstupy

Očekávané nák... objednávky 70	Příjemky na sklad 4	Účtované náku... příjemky 32	Očekávané pro... objednávky 131	Dodávky ze skladu 15	Účtované prod... dodávky 33
--------------------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Interní

Výdeje zásob 0	Příjmy zásob 0	Objednávky transferu 29	Montážní zakázky 2	Účtované dod... transferu 10	Účtované příje... transferu 1
-------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

### Přehledy

Mé zboží

Číslo zboží	Popis	Jednotková cena
-------------	-------	-----------------

Schránka sestav

Datum a čas vytvoření	Popis	Typ výstupu
-----------------------	-------	-------------